

## 3CX Webclient | Installation PWA

Anleitung / Info laut 3CX-Website: <https://www.3cx.de/benutzerhandbuch/webclient/>

### Webclient öffnen

**Telefon-Nebenstelle**

Hallo Roland,

mit dieser E-Mail erhalten Sie wichtige Informationen zu Ihrem 3CX Benutzerkonto. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Angaben zur Kontoeinrichtung. Speichern Sie diese Nachricht, falls Sie sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal benötigen sollten. Weiterführende Informationen zur Verwendung der 3CX Telefonanlage finden Sie online im **3CX-Benutzerhandbuch**.

Richten Sie Ihr 3CX Benutzerkonto ein, und melden Sie sich an:

---

**PASSWORT RESET**

Legen Sie die Zugangsdaten für Ihr 3CX Benutzerkonto fest, indem Sie Ihre Nebenstellennummer ■■ und Ihr Passwort angeben.

Ihre Konto- und Nebenstelleninformationen


---

- Nebenstellennummer: ■■
- Login 3CX Webclient: 


Falls Passwort bekannt: Webclient-Link öffnen → Login mit Durchwahlnummer & Passwort  
Ansonsten bitte vorweg „Passwort Reset“ durchführen

## Installation PWA (Anleitung Chrome-Erweiterung)


Apps → Web Apps → PWA installieren





Oder direkt in der Adressleiste




Benachrichtigungen zulassen




## Einstellungen | App-Info öffnen



## App-Einstellungen kontrollieren











Einstellungen bearbeiten → „Weitere Einstellungen und Berechtigungen“



## Berechtigungseinstellungen

### Berechtigungen

-  Standort
-  Kamera
-  Mikrofon
-  Bewegungssensoren
-  Benachrichtigungen
-  JavaScript
-  Bilder
-  Pop-ups und Weiterleitungen


[Berechtigungen zurücksetzen](#)

- Blockieren ▼
- Zulassen ▼
- Zulassen ▼
- Zulassen (Standard) ▼
- Zulassen ▼
- Zulassen (Standard) ▼
- Zulassen (Standard) ▼
- Zulassen ▼

## Einstellungen | Audio/Video (Headset)


Pluszeichen ersetzen durch „00“ aktivieren

Headset-Einstellungen festlegen → nicht die „Standard-Windows-Einstellungen“ verwenden




## Einstellungen | Ansicht

Nebenstellensortierung + Anzeige nach Wunsch anpassen



## Einstellungen | BLF



BLF-Taste:

interne Durchwahl inkl. LED-Status (grün & rot)

Kurzwahl:

interne Durchwahl ohne LED-Status

Individuelle Kurzwahl:

externe Nummer (ist immer ohne LED-Status)

## Windows Benachrichtigungen kontrollieren

